
1. Descargo el archivo => https://dev.mysql.com/downloads/installer/



2. Comienza la instalación. Selecciono Personalizado



3. Idioma y ubicación.





Información de ayuda que muestra el instalador

Ejemplos

Use el repositorio oficial de Microsoft en GitHub, que contiene ejemplos de código para SQL Server (https://gitHub.com/Microsoft/sql-server-samples/tree/master/samples) para observar ejemplos de conexión a una base de datos de SQL Server, ejemplos de desarrollo con varias características como OLTP en memoria, R-Services y muchas más.


También puede usar el repositorio de ejemplos de bases de datos de Azure SQL e implementación de referencia (https://github.com/Azure/azure-sql-database-samples) para obtener diferentes ejemplos de implementación de referencia para C#, Java, node.js, PHP y Python, entre otros. Debe cambiar el nombre del servidor de forma adecuada en su cadena de conexión cuando utilice estos ejemplos.

Foros de soporte técnico


Si tiene alguna pregunta sobre lo indicado anteriormente, puede publicarla en el foro de MSDN Introducción a SQL Server (https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/es-ES/home?forum=sqlgetstarted) o en Twitter con el hashtag #sqlhelp y la etiqueta @SQLServer (https://witter.com/SQLServer). Los foros de MSDN tienen más foros etiquetados para áreas específicas como Transact-SQL (https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/es-ES/home?forum=transactsql), que le puede ayudar con sus preguntas sobre cómo escribir código Transact-SQL para realizar consultas a la base de datos, o bien Documentación para SQL Server (https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/es-ES/home?forum=sqldocumentation).


Puede publicar incidencias o sugerencias sobre UserVoice: sQL Server> SQL Server.

4. Muestra los distintos tipos de productos




Selecciono Nueva instalación independiente de SQL Server








La advertencia. Habrá que tenerlo en cuenta si hay problemas de conexión con la base de datos




Instalación de SQL Server 2019











Finaliza la instalación del servidor de base de datos y se queda abierta la ventana del Centro de Instalación:




5. Ahora instalo las "Herramientas de administración de SQL Server", en concreto SSMS- SQL Server Management Studio que es la herramienta gráfica. Al pulsar en el Centro de Instalación "Instalar las herramientas de administración de SQL Server", se me abre la página web desde donde descargar el archivo.




Pulso sobre "Descargar SQL Server Studio (SSMS) que está en este enlace => https://aka.ms/ssmsfullsetup

Se descarga el fichero .exe y lo ejecuto







Pulso Instalar












6. Abro Microsoft SQL Server Management Studio y en Server Name, si tengo varios servidores, buscaré el que me interese pulsando "Browse for more"






Pulso Connect y entonces ya se pueden ver las bases de datos que haya en el servidor. No necesito autenticarme porque en la instalación indique que empleara el usuario de Windows. Como no tengo ninguna, creo una nueva BD.


- 7. Crear BD. Abro Microsoft SQL Server Management Studio. Inicialmente solo tengo las BBDD del sistema, que no debemos tocar. La BD de datos se puede crear con:
 - comandos SQL
 - usando la interfaz gráfica.




8. CREAR BD CON COMADOS O SENTENCIAS SQL. Creo la BD con comandos SQL. Pulso New Query y se abre una consola para ejecutar sentencias SQL




Creo la sentencia "create database nombreBD" y antes de ejecutarla la analizo sintácticamente (parser) con Crtl+F5 o pulsando el símbolo del parser




Una vez comprobada la corrección de la sentencia, la ejecuto, pero teniendo en cuenta que al pulsar Execute se ejecuta todas las sentencias que estén en la consola. Si sólo quiero ejecutar alguna línea o líneas en concreto, tendré que seleccionarlas y queda resaltada en fondo azul



Ejecuta el comando y lo indica en Messages




Compruebo que se ha creado la BD Ejemplo1. Para que aparezca en el explorador de objetos selecciono DataBases + btn drcho > Refresh o pulso el símbolo de Actualizar




Si quiero almacenar una serie de comandos o sentencias SQL, selecciono la consola + btn drcho > Save SQLQuery- El tipo de archivo es de extensión .sql

Para eliminar la BD utilizaría la sentencia "drop database nombreBD"

9. CREAR BD USANDO LA INTERFAZ GRAFICA. Selecciona la carpeta Databases + btn drcho > New Database. Indico el nombre de la BD y pulso Add, y muestra donde se crear los archivos




Al pulsar OK se crea la BD que le he dado el nombre Ejemplo2. Si la quisiera borrar, la selecciono + btn drcho > Delete



Configuración de modo de autenticación mixto

Para poder realizar la conexión desde una aplicación a SQL Server, además de la autenticación de Windows nos interesa tener la autenticación Mixta, en la que también se puede conectar a la base de datos un usuario de SQL Server, como por ejemplo, el usuario 'sa' (administrador) o bien otro usuario que podamos crear con permisos exclusivos para las operaciones que hará la aplicación sobre la base de datos. Para activar la autenticación mixta, abrimos una sesión con el Microsoft SQL Server Management Studio con la autenticación de Windows, se selecciona la instancia y con el botón derecho desplego un menú en el que selecciono Propiedades.

Después en las propiedades selecciono Seguridad y allí selecciono la opción "SQL Server and Windows Authentication mode"



Activación del protocolo TCP/IP

Para realizar la conexión desde una aplicación externa según la versión SQL Server nos podemos encontrar que el protocolo TCP/IP está deshabilitado y no permite comunicaciones externas a la base de datos. Para solventarlo debemos iniciar el Administrador de configuración de SQL Server y allí seleccionar Configuración de red de SQL Server y Habilitar el protocolo TCP/IP.

